

GUIA DE CONFIGURACIÓ DE L'SKYPE

Amb aquesta guia podràs configurar el programa de veu i videoconferències IP per utilitzar els servidors proxy.

L'**Skype** és un programa per realitzar trucades telefòniques i videoconferències a través d'Internet, i es pot descarregar gratuïtament des del web:

<http://www.skype.com/>

Aquest manual està fet per la **versió 5.0.0** per **Windows** del programa. En altres versions de l'Skype, els menús de configuració poden canviar una mica.

Configuració de l'Skype

El primer que cal fer per configurar l'Skype és obrir-lo. Un cop l'haguem obert, s'ha de clicar al menú **Herramientas** i a **Opciones de conexión...**, tal i com s'indica a la captura següent:




A continuació, se'ns obrirà una pantalla de configuració de la connexió, on posarem les dades següents:

- **Usar puerto ... para conexiones entrantes:** Aquesta casella la deixarem tal com ve per defecte, sense tocar-la.
- **Usar puertos 80 y 443 como alternativas para las conexiones entrantes:** Aquí marcarem aquesta opció com a seleccionada.
- **HTTPS:** Al desplegable que apareix a sota, seleccionarem l'opció HTTPS.
- **Servidor:** Aquí posarem l'adreça del servidor Proxy on ens vulguem connectar. Per tenir un llistat de

servidors proxy actualitzat i el seu estat, es pot anar a l'adreça: <http://www.iguifi.net/iguifisp/estat-proxies> (veure apartat següent).

- **Puerto:** Aquí introduïrem sempre el port **3128**.
- **Habilitar autenticación en el proxy:** Seleccionarem aquesta opció.
- **Nombre de usuario i Contraseña:** Aquí posarem les dades d'usuari i contrasenya que ja teniu d'IGLU per utilitzar l'autenticació als servidors proxy.

Podem veure un exemple de com quedaria aquesta configuració a la captura següent:



Finalment, només queda guardar la configuració clicant el botó **Guardar**.

Un cop tancada la pàgina de configuració, ens apareixerà el programa principal de l'Skype. Aquí cal introduir el nom d'usuari i contrasenya de l'Skype (**Alerta: no confondre amb el nom d'usuari i contrasenya d'IGLU, són dues coses diferents!**). Si no disposeu de compte Skype, us el podeu crear seguint l'enllaç que us indica el programa.

Finalment, cliqueu el botó **Iniciar sessió**, i ja hauríeu de poder-vos connectar sense problema. A continuació es mostra la captura de pantalla corresponent a aquest últim pas:



Adreces IP i ports dels servidors Proxy

Finalment, tan en aquest manual com en d'altres ens caldrà saber quines adreces de servidors proxy es poden utilitzar, i en quin estat es troben.

A vegades, per motius aliens a l'associació, hi ha alguns servidors proxy que no funcionen correctament. Quan això passa, alguns programes configurats amb aquests servidors en concret poden deixar de funcionar.

Per saber si és el cas, ens podem dirigir a l'adreça següent:

<http://www.iguifi.net/iguifisp/estat-proxies>

En aquesta pàgina, podrem veure un llistat de tots els servidors proxy disponibles pels socis, i el seu estat actual.

L'**adreça del servidor proxy** és el seguit de números que hi ha entre parèntesi després del nom en negreta. El **port del servidor proxy** és sempre el mateix per tots els servidors, el **3128**.